



A c c o u t a c i a™

"ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ"

© ООО НИЦ "ФОРС"

**Программа управления
интегрированной системой безопасности
Бастион**

**Менеджер лицензий HASP
Руководство пользователя**
Версия 1.5.372

Самара, 2005

Содержание

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Общие сведения | 2 |
| 2. Программирование ключа | 2 |
| 3. Перемещение лицензий..... | 3 |

1. Общие сведения

Объём лицензии, то есть набор программных модулей и драйверов, определяется информацией, записанной в ключе аппаратной защиты HASP. Изменение списка лицензий производится при помощи утилиты LicenseManager.exe, входящей в комплект поставки программного комплекса. Эта утилита позволяет осуществлять как полное программирование ключей, так и перенос отдельных лицензий (модулей или драйверов) из одного ключа в другой.

2. Программирование ключа

После приобретения дополнительных модулей (драйверов) необходимо выполнить следующие действия для их активизации:

1. Вставить ключ HASP в параллельный или USB порт компьютера и запустить утилиту LicenseManager.exe. Внешний вид окна программы, в частности, закладка, относящаяся к программированию ключа, представлен на рис. 1:




Рисунок 1 Программирование ключа

В верхней части выводится идентификационный номер текущего ключа, а в нижней – информация об установленных компонентах в этом ключе. Если необходимо запрограммировать несколько ключей, поочередно подключайте их к компьютеру и нажимайте кнопку «Обновить данные» (или запускайте LicenseManager на всех компьютерах поочерёдно).

2. Сообщить (по телефону или электронной почтой) идентификационные номера ключей, а также набор компонент, которые необходимо установить, в службу технической поддержки Ассоциации «Электронные системы».

- После проверки факта оплаты, Вам будут сообщены коды для программирования указанных ключей. Каждому ключу соответствует свой, уникальный код. Полученную строку для программирования ключа необходимо ввести в поле «Код для программирования ключа HASP» программы LicenseManager.exe и нажать кнопку «Программировать ключ». Следует помнить, что требуемый ключ при этом должен быть подключен к USB или LPT порту. Программа сообщит об успешном завершении операции и отобразит обновленный список установленных модулей (драйверов) в нижней части своего окна.

После выполнения указанных действий все готово для запуска и настройки ПО «Бастион» в новой конфигурации.

3. Перемещение лицензий

Для перемещения лицензий из одного ключа HASP в другой необходимо перейти к закладке «Перемещение лицензий» (рис. 2).

Какие именно лицензии (модули), из какого ключа и в какой могут быть перемещены, определяется специальным кодом. Данный код можно получить, обратившись в службу технической поддержки Ассоциации «Электронные системы», указав действия по перемещению лицензий, которые Вы хотели бы произвести. После получения кода, его необходимо ввести в поле «Код для операции перемещения лицензий».




Рисунок 2 Перемещение лицензий.

Основную часть формы занимают два списка: содержимое текущего ключа и временный буфер. Первый список представляет собой перечень лицензий (модулей) который содержится в текущем ключе (его идентификационный номер Вы можете видеть в самой верхней части окна). Этот список обновляется каждый раз при нажатии кнопки «Обновить

данные». Временный буфер предназначен для временного хранения лицензии при её перемещении из одного ключа в другой.

Например, предположим что имеется два ключа А и В, с различным списком лицензий. Требуется переместить одну или часть лицензий из ключа А в ключ В:

1. Сначала необходимо подключить к USB или LPT порту компьютера ключ А и нажать кнопку «Обновить данные», после чего выбрать из списка «Содержимое текущего ключа» требуемую лицензию (модуль) и нажать кнопку «>>» (также можно использовать перетаскивание или двойной щелчок левой кнопки мыши). Выбранная лицензия (модуль) перемещается во временный буфер.
2. Затем следует подключить ключ В к компьютеру, и нажать кнопку «Обновить данные». После этого из списка «Временный буфер» выбрать те лицензии (модули), которые требуется перенести в ключ В. При нажатии на кнопку «<<» лицензия перемещается из буфера в ключ.

Внимание! Все лицензии (модули), оставшиеся во временном буфере по завершению программы **не сохраняются**, поэтому при использовании функции переноса необходимо обеспечить бесперебойную работу компьютера и убедиться в наличии всех ключей, участвующих в перемещении.